


PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 8.3.4

Jasne objaśnienia ze zrzutami ekranu, przykładami i listami kontrolnymi



Dla początkujących, użytkowników i administratorów

Wydanie: lipiec 2026

O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

!	Dane przykładowe Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.
!	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb.

Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.3.2

Spis treści	Strona
1. Szybki start	4
2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru	5
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie	6
4. Przegląd pulpitu	7
5. Widoki i urządzenia	8
6. Inteligentna ocena i analiza	9
7. Historia i notatki zdarzeń	10
8. Przepływy pracy i powiadomienia	11
9. Raporty, eksport i kopie zapasowe	12
10. Przykłady konfiguracji	13
11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT	14
12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna	15

1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.


!

Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.




4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przebiegów i raportów.

5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.



5. Widoki i urządzenia


- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.

Tip

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.



6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

Notatki zdarzeń
Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Początek: mm/dd/yyyy, --:-- -- Koniec: mm/dd/yyyy, --:-- -- Kategoria: Otwarte okno Status: Notatka

Notatka

[Add event note](#)

No annotations have been added yet.

Przegląd historii
Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Historia od: 07/16/2026 Historia do: 07/17/2026 ☐ Pokaż odrzucone wartości surowe [Pokaż okres](#)

Minimum: 11.0 CPM Maksimum: 19.0 CPM Dane przykładowe do tego podręcznika

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

The screenshot displays the 'Przepływy pracy' (Workflow) section of the GMC Radiation Monitor interface. It includes tabs for 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Przepływy pracy', and 'Reports'. The 'Przepływy pracy' tab is active, showing settings for data integrity (10, 15, 180), report generation (checked for 'Włącz raporty harmonogramu', 'Dziennicze raporty ZIP', 'Tygodniowe raporty ZIP', and 'Miesięczne podsumowania JSON'), report hour (6), and managed backups to retain (7). A 'Zapisz ustawienia przepływu' button is present.

Below the settings is the 'Porównaj okresy' (Compare periods) section, which allows comparing two date ranges. The 'Urządzenie' (Device) is set to 'Basement GMC-320R'. The 'First period' is from 07/04/2026 to 07/10/2026, and the 'Second period' is from 07/11/2026 to 07/17/2026. A 'Compare' button is available.

The comparison results are displayed in a table:

First period mean	Second period mean	Mean difference	Median difference	Statistical indication
15.30 CPM 672 samples · 6.7% coverage	15.00 CPM 621 samples · 6.2% coverage	-0.29 CPM -1.90 %	0.00 CPM	-3.33 Difference divided by the combined standard error

A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'.

At the bottom is the 'Autotest systemu' (System autotest) section, showing the status of various components: Database schema (Schema version 8 of 8), Home Assistant API (currently unavailable), Strefa czasowa (Timezone Europe/Berlin is valid), Free storage (8796093021636 MiB are available), Translations, App configuration, and Zarządzane kopie.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.


!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.



9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

Dane przykładowe

Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCMaP, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCMaP może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chronić klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływy pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		

Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

Problem	Action
Brak urządzenia	Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu.
Stara wartość	Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.
Nieoczekiwany skok	Porównaj historię, notatki i jakość danych.
Brak raportu	Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.
Brak podręcznika	Zainstaluj pełny pakiet 8.3.2 i odśwież pulpit.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.
Wartość bazowa	Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca.
Trend	Kierunek ostatnich pomiarów.
Dane surowe	Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.
Kopia zarządzana	Kopia tworzona przez aplikację z retencją.

Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia

Dodatek do wersji 8.3.4

Ta wersja rozszerza widok urządzenia i konfigurację metrologiczną detektorów z jedną lub dwiema tubami Geigera-Müllera.

Detektor i kalibracja w głównym interfejsie

- Karta urządzenia pokazuje bezpośrednio model tuby, współczynnik przeliczeniowy i stan kalibracji.
- Widoki analizy i eksperta pokazują także czas martwy, model korekcji, wiarygodny limit CPM, niepewności i odniesienie.

Dwa profile tub dla GMC-500+

- M4011 i SI-3BG mogą mieć oddzielne współczynniki, czasy martwe i wiarygodne zakresy.
- Tryb separate używa obu kanałów, a curve stosuje odcinkową krzywą kalibracyjną.
- Bez kalibracji SI-3BG aplikacja nie używa współczynnika M4011 do wyliczenia mylącej dawki.

Uwaga: wartości domyślne są wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

Uzupełnienie do wersji 8.3.5

Niniejsze wydanie uzupełnia dotychczasową instrukcję o zmiany wprowadzone w wersji 8.3.5.

Profile detektora i jednoznaczna konfiguracja tub

- GMC-320 Plus V4: jedna fizyczna tuba M4011. Aplikacja automatycznie wczytuje 154 CPM/(μ Sv/h), czas martwy 120 μ s, model nieparaliżujący, roboczy limit 50 000 CPM oraz 20% niepewności współczynnika.
- GMC-500+: oddzielne profile dla głównej tuby M4011 i drugiej tuby SI-3BG. Bez zweryfikowanej kalibracji urządzenia nie jest tworzony fikcyjny współczynnik dawki dla SI-3BG.
- Usunięto zduplikowane pola low_dose_*. Zwykle pola kalibracji opisują teraz jedną lub główną tubę.
- Interfejs pokazuje jeden profil dla urządzeń jednotubowych i dwa oddzielne profile dla urządzeń dwutubowych.
- Istniejące konfiguracje wersji 8.3.4 są migrowane automatycznie.

Uwaga: wartości predefiniowane są udokumentowanymi wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

Detektor, kalibracja i naukowa identyfikowalnosc

- Automatyczne wykrywanie GMC-300, GMC-320, GMC-500+ i GMC-600+.
- Nowa karta ekspercka z tuba, stanem kalibracji, czasem martwym i aktywnym detektorem.
- Jakosc pomiaru, obciazenie, straty i wspolczynnik korekcji na zywo.
- GMC-500+: osobne M4011 i SI-3BG; bez wymyslonego wspolczynnika dawki SI-3BG.
- Profile, asystent i wersjonowana historia kalibracji.
- Tryb surowy, skorygowany i porownawczy dla wykresow oraz raportow.
- Opcjonalny naukowy PDF z dodatkowa strona metrologiczna.

Uwaga: wartosci robocze nie zastepuja identyfikowalnego certyfikatu kalibracji.