

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

GMC Radiation Monitor

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.3.0

Jasne objaśnienia ze zrzutami ekranu, przykładami i listami kontrolnymi



Dla początkujących, użytkowników i administratorów

Wydanie: lipiec 2026

O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

!	Dane przykładowe Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.
!	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb.

Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.3.0

Spis treści	Strona
1. Szybki start	4
2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru	5
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie	6
4. Przegląd pulpitu	7
5. Widoki i urządzenia	8
6. Inteligentna ocena i analiza	9
7. Historia i notatki zdarzeń	10
8. Przepływy pracy i powiadomienia	11
9. Raporty, eksport i kopie zapasowe	12
10. Przykłady konfiguracji	13
11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT	14
12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna	15

1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.


!

Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.




4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przebiegów i raportów.

5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.



5. Widoki i urządzenia

- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.


!

Tip

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.



6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

The screenshot displays the software interface for the GMC Radiation Monitor. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Przebieg pracy', and 'Reports'. An 'Expand all' button is located on the right. Below the navigation bar, the 'Notatki zdarzeń' (Event Notes) section is active. It includes a subtitle 'Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause'. There are four input fields: 'Początek' (Start) with a date-time picker, 'Koniec' (End) with a date-time picker, 'Kategoria' (Category) with a dropdown menu set to 'Otwarte okno', and 'Status' with a dropdown menu set to 'Notatka'. Below these fields is a large text area for 'Notatka' (Note). A blue button labeled 'Add event note' is positioned below the text area. A message states 'No annotations have been added yet.' Below this, the 'Przegląd historii' (History Review) section is visible. It has a subtitle 'Accepted CPM values with event markers in a freely selected period'. There are two date pickers for 'Historia od' (History from) and 'Historia do' (History to), both set to '07/16/2026'. A checkbox labeled 'Pokaż odrzucone wartości surowe' (Show rejected raw values) is present. A blue button labeled 'Pokaż okres' (Show period) is also there. Below these controls is a line graph showing CPM values over time. The graph has a minimum value of 11.0 CPM and a maximum value of 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right side of the graph says 'Dane przykładowe do tego podręcznika' (Example data for this manual).

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

The screenshot displays the 'Przepływy pracy' (Workflow) section of the GMC Radiation Monitor interface. It includes tabs for Devices, Intelligence, Analiza, History, Przepływy pracy, and Reports. The main area is divided into several sections:

- Workflow Settings:** Includes a table for 'Integracyjność bazy danych' (Data base integrability) with values 10, 15, and 180. Below this are checkboxes for 'Włącz raporty harmonogramu' (checked), 'Dziennie raporty ZIP' (unchecked), 'Tygodniowe raporty ZIP' (checked), and 'Miesięczne podsumowania JSON' (checked). There are also input fields for 'Report hour' (6) and 'Managed backups to retain' (7), and a 'Zapisz ustawienia przepływu' (Save workflow settings) button.
- Porównaj okresy (Compare periods):** A section for comparing two date ranges. It shows 'Urządzenie' (Device) as 'Basement GMC-320R'. The 'First period' is from 07/04/2026 to 07/10/2026, and the 'Second period' is from 07/11/2026 to 07/17/2026. A 'Compare' button is present. Below the comparison, a table shows the following data:

First period mean	Second period mean	Mean difference	Median difference	Statistical indication
15.30 CPM 672 samples · 6.7% coverage	15.00 CPM 621 samples · 6.2% coverage	-0.29 CPM -1.90 %	0.00 CPM	-3.33 Difference divided by the combined standard error

 A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'.
- Autotest systemu (System autotest):** A section for system diagnostics. It includes several status boxes:
 - Database schema:** Schema version 8 of 8 (green dot).
 - Home Assistant API:** Home Assistant API is currently unavailable (yellow dot).
 - Strefa czasowa (Timezone):** Timezone Europe/Berlin is valid (green dot).
 - Free storage:** 8796093021636 MiB are available (green dot).
 - Translations:** (green dot).
 - App configuration:** (yellow dot).
 - Zarządzane kopie (Managed copies):** (green dot).

A yellow banner at the bottom right of the screenshot reads: 'Dane przykładowe do tego podręcznika' (Example data for this manual).

8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.


!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.



9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

Dane przykładowe

Wszystkie rzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCTMap, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCTMap może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chronić klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływy pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		

Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

Problem	Action
Brak urządzenia	Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu.
Stara wartość	Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.
Nieoczekiwany skok	Porównaj historię, notatki i jakość danych.
Brak raportu	Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.
Brak podręcznika	Zainstaluj pełny pakiet 8.3.0 i odśwież pulpit.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.
Wartość bazowa	Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca.
Trend	Kierunek ostatnich pomiarów.
Dane surowe	Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.
Kopia zarządzana	Kopia tworzona przez aplikację z retencją.

Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia